www.Padasalai.Net www.TrbTnps.com

+1 - வேதியியல் - அலகு-7 : வெப்ப இயக்கவியல் [திருநேரி அ.மே.நி.பள்ளி / கீழ்கி வளைகுடா - தி.மலை]

அமைப்பின் வகைகள்:
1) திறந்த 2) மூடிய 3) தனித்த அமைப்பு
$n\neq 0 \; E \neq 0$ $n\neq 0 \; E=0$ $n=0 \; E=0$

சுற்றுச்சூழல் சார்	சாரா
கை அலை, நிறை, மோல், அற்றல், எண்டோப்பி, கட்டுமான ஆற்றல் வெப்ப ஏற்புத்திறன்	மோலார் வெ.தா, அடர்த்தி மோலார் நிறை, மோலாரிட்டி மேல் மதிப்பு, மேலைட்டி தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்

சமநிலை வகைகள்:-
1) மீள் சமநிலை வகை : வேறுபாடு ⇌ இல்லை
2) மீளா சமநிலை வகை : வேறுபாடு → இல்லை
அழுத்தம் மாறாச் சமநிலை : அமைப்பு ⇄ சூழல் ($\Delta p=0$)
வெப்பநிலை மாறாச் சமநிலை : அமைப்பு ⇄ சூழல் ($T_{அமை}=T_{சூழல்}$, வெப்ப இல்லை)
அனைத்தும் மாறா சமநிலை : வேறுபாடு → இல்லை ($\Delta p=0$)
தன வகை மாறா சமநிலை : வேறுபாடு → இல்லை ($\Delta v=0$)

சுற்று சமநிலைகளை/இயல்புகளை:
$\Delta U=0, \Delta H=0, \Delta p=0, \Delta v=0, \Delta T=0$

நிலைச்சார்பு	அழிதீ சார்பு
'வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு. எ.கா ⇒ P, V, T, U, H, G	இயக்கவியல் பண்பு எ.கா ⇒ W, q

சில சுற்றல்(U) : அமைப்பின் இலக்கதின் சில சுற்றல்கள் பண்பு: 1) வகைவெண்மை சார் 2) நிலைச்சார்பு 3) $\Delta U = U_f - U_i$ 4) $\Delta U = 0$ 5) $\Delta U = -ve \; (U_f < U_i)$, $\Delta U = +ve \; (U_f > U_i)$

வெப்பம்(q) : அமைப்பு, சூழலை மாறுபடுத்தும் அல்லை கடந்தப்படும் சுற்றல் q = அளவு, கலோரி, $+q$ = ஏற்கப்படுவது, $-q$ = வெளிப்படுவது

சூடு கலோரி : ஒரு g நீரின் வெ.நி 1°C உயர்த்த தேவைப்படும் சுற்றல் ஒரு கலோரி எனும் வேலை(w) : $-w = F.x$, $1 \text{ கலோரி} = J$

சூடு கிலோ : $J = Nm$ (நியூட்டன் x மீட்டர்)

வெப்ப இயக்கவியலின் பூச்சிய விதி :-
சுற்றல் வகை : சுற்றலை ஆக்கலோ, அழிக்கலோ, மறுவகை ஆற்றலாக மாற்றலாம்
$\Delta U = q + w$
1) நீள்க சுற்றல் : உலகில் உள்ள சுற்றல் - சில.
2) சமநிலை சுற்றல் மாறிலி 3) இரு அமைப்பின் B - பகுமாறுபாட்டில் C வெப்பத்தில் A சமம்.

எண்தால்பி(H) : $H = U + PV$, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$

எண்தால்பி(H), வேக சுற்றல்(U) தொடர்பு:
$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$
$\Delta U = q + w$
$w = -P\Delta V$
$\Delta H = q_p - P\Delta V + P\Delta V$

q_p - உள்ளுறைவெப்பம்
$PV = nRT$
$P\Delta V = \Delta n_g RT$
$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$

திட்ட உருவாதல் வெப்பம் : ஒரு மோல் சேர்மம் 298 K, 1 bar நிலையில் உருவாகும் ΔH அளவே திட்ட வெப்பம் : (ΔH_f), ஒரு மோல் சேர்மம் அதிக காற்றுடன் எரிந்து நிலைக்கும் ΔH எ.கா ⇒ மீத்தேன் $\Delta H_c = -87.78 \text{ KJmol}^{-1}$ ($C = -394.5$)

தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் : 1 kg வாயுவின் வெப்பநிலையை 1 K உயர்த்த அப்பொருளால் உருஞ்சப்பட்ட வெப்பம்.

மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் : (Cm) ஒரு மோல் சேர்மத்தின் வெப்பநிலையை 1 K உயர்த்த அப்பொருளால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்ப அளவு. அலகு ⇒ $JK^{-1} mol^{-1}$

மாறாத V, P-யில் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் : $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$

$C_p - C_v$ இணைப்பட்ட தொடர்பு :-
$H = U + PV$
$PV = nRT$
$H = U + nRT$
$\frac{\partial H}{\partial T} = \frac{\partial U}{\partial T} + nR\frac{\partial T}{\partial T}$
$C_p \quad\quad C_v$
$C_p - C_v = nR$

பாம் கலோரி மீட்டரின் பயன்கள் :-
1) எரிதல் வினையால் வெப்பத்தை அளவிட
2) உணவு பொருளின் கலோரி பதிப்பை அளவிட
3) தொழிற் ஆலையால் பயன்படுகிறது.

கலோரி மதிப்பு : 1g பொருளை எரிக்கும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல், $J\,kg^{-1}$ (cal g^{-1})

நிலைத்த வெப்பம் : ஒரு மோல் சேர்மத்தை குறிப்பிட்ட அளவு கரைப்பானில் கரைக்கும் போது உண்டாகும் வெப்பம்

நடுநிலையாக்க வெப்பம் : 1g சமான நிறையுடைய அமிலத்தை 1g காரத்தினால் நடுநிலையாக்கப்படும் போது வெளிப்படும் எ.கா: $H^+_{(aq)} + OH^-_{aq} \xrightarrow{\Delta H = -57.3 \text{ KJ}} H_2O_{(l)}$ வெப்பம்.

மோலார் உருகுதல் வெப்பம் : ஒரு மோல் திண்ம பொருள் உருகுநிலையில் திரவ நிலைக்கு மாற்ற உண்டாகும் ΔH
எ.கா: $H_2O_{(s)} \xrightarrow{273K} H_2O_{(l)}$ $\Delta H_f = +5.98 \text{ KJ}$

மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம் : ஒரு மோல் நீர்மம் எந்தன் ஒருகுநிலையில் ஆவியாகி மாறுகையில் ΔH.
எ.கா: $H_2O_{(l)} \xrightarrow{373K} H_2O_{(g)}$ $\Delta H_v = +40.66 \text{ KJ}$

மோலார் பதங்கமாதல் வெப்பம் : ஒரு மோல் திண்ம பொருள் நேரடியாக வாயுவாக மாறி கிடைக்கும் ΔH.
எ.கா: $I_{2(s)} \longrightarrow I_{2(g)}$ $\Delta H_{sub} = +62.42 \text{ KJ}$

நிலைமாற்ற வெப்பம் : ஒரு தனிமின் ஒரு புறவேற்றுமையிலிருந்து மற்றொரு புறவேற்று -கு மாறும் போது உண்டாகும் ΔH. எ.கா: $C_{(வைரம்)} \longrightarrow C_{(கிராபைட்)}$ $\Delta H_{trans} = +13.8 \text{ KJ}$

ஹெஸ் விதி : மாறாத V, P-யில் ஒரு வினையின் மொத்த நிலையில், மொத்த எண்தால்பி மாறில் ஆனால் வெஸ்டார்ன் வெப்பம் மாறா கூட்டல் விதி

$\Delta H_p = \Delta H_s + \Delta H_{I.E} + \frac{1}{2}\Delta H_d + \Delta H_{EA} + U$

படிகக்கூரு சுற்றல் ($\Delta H_{படி}$) : ஒரு படிகத்தில் அணிக்கோவை புள்ளியலகிலிருந்து முழுவதாக தோலைவதற்கு அவசியமான ஆற்றல் அளவே படிகக்கூரு சுற்றல் எனும். எ.கா $NaCl = +788 \text{ KJmol}^{-1}$ ($\Delta H_{படி}$)

பார்ன்-ஹேபர் சுற்று வேம் NaCl-ன் படிகக்கூரு சுற்றலை கணக்கிடல் :-

$Na(s) + \frac{1}{2}Cl_2 \xrightarrow{\Delta H_f} NaCl(s)$

NaCl-ன் $\Delta H_f = -411.3 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_s = 108.7 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_{I.E} = 495.0 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_d = 244 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_{EA} = -349.0 \text{ KJmol}^{-1}$
NaCl-ன் $U = ?$

$U = \Delta H_f - (\Delta H_s + \Delta H_{I.E} + \frac{1}{2}\Delta H_d + \Delta H_{EA})$
$U = (+411.3) - (108.7 + 495.0 + 122 - 349.0)$
$NaCl \Rightarrow U = -788 \text{ KJmol}^{-1}$

மதுரை பயன்படுத்தும் சுற்றலை கணக்கில் :-
மதுரை
$\Delta H_f = -524 \text{ KJm}$
$\Delta H_s = 148 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_d = 193 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_{EA} = 2187 \text{ KJmol}^{-1}$
$U_{மதுரை} = -524 - (148 + 193 + 2187 - 366)$
$U = -524 - 1842$
$U = -2421 \text{ KJmol}^{-1}$
$C.A = 2A - 331 \text{ KJmol}^{-1}$
$\Delta H_v = 31 \text{ KJmol}^{-1}$

எண்ட்ரோபி (S) : மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற தன்மையை அளவிடும் பண்பு, $\Delta S = \frac{\Delta q_{rev}}{T}$

வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியின் பயனுள்ள முன்னுரைகள் :-
1) எண்ட்ரோபி: தனிமிலை அமைப்பின் அதிகரிக்கிறது
2) சுதல்களின் பிளாங்: கூடாத வேம் வெப்பம் → குளிர்ந்த வேம் (வெப்பநிலை $w \neq 100\%$)
3) ஒரு இயந்திரத்தின் $\eta \neq 100\%$
4) திறன் = $\frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை}}{\text{கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம்}}$ (திறன்), $\eta = \frac{T_h - T_c}{T_h} \times 100$
5) குளிர்சாதியம் : $w = 0$, வெளிச்ச வேம் → குளிர்ந்த இடம்

திட்ட எண்ட்ரோபி மாற்றம் – $\Delta S^\circ = \frac{\Delta q}{T}$
திட்ட உருவாதல் எண்ட்ரோபி – $\Delta S_f^\circ = \frac{\Delta q}{T}$
எண்ட்ரோபி மாற்றம் – $\Delta S = \frac{\Delta H_{rev}}{T}$
உருகுதல் எண்ட்ரோபி – $\Delta S_{fusion} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_f}$
ஆவியாதல் எண்ட்ரோபி – $\Delta S_v = \Delta H_v / T_b$
பதங்கமாதல் எண்ட்ரோபி – $\Delta S_t = \frac{\Delta H_t}{T_t}$
கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் – $G = H - TS$
கிப்ஸ் கட்டிலா சுற்றல் மாற்றம் – $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் – தேவை கோட்பாடுகள் :-
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$
$\Delta G = \Delta U + P\Delta V - T\Delta S$
$\Delta U = q + w$
$\Delta S = q/T \Rightarrow \Delta G = w + P\Delta V$
$-\Delta G = -w - P\Delta V$

தன்னிச்சை செயல்முறை நடைபெறுவதை :-
i) ΔH = -ve (எதிர்குறி)
2) ΔS = +ve (நேர்குறி)
3) ΔG = -ve (எதிர்குறி)

திட்ட கிப்ஸ் சுற்றல் மாற்றத்திலிருந்து சமநிலை மாறிலியை கணக்கிடல் :-
சமநிலை வினை: $A + B \rightleftharpoons C + D$
$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
$Q = \frac{\text{பொருட்களின் செறிவுகளின் பெருக்கல்}}{\text{வினைபடு பொருட்களின் செறிவுகளின் பெருக்கல்}}$ சமநிலையில் $Q = K_{eq}$
சமநிலையில் $\Delta G = 0$, $Q = K_{eq}$
$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$ (அ)
$\Delta G^\circ = -2.303 RT \log K_{eq}$.

" லாண்ட் - வான்ட் ஹாஃப் சமன்பாடு :
வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி :- 0 K-ல் திண்ம படிகத்தின் படிகத்திற்கான எண்ட்ரோபி பூச்சியம்
$S = 0, S = k \ln w$
$\frac{q}{T} = 0$
$= k \ln 1 = 0$

பாம் கலோரி மீட்டர் வெப்ப ΔU கணக்கிடல் :- $q_1 = k.\Delta T$
$k = m_c C_c$ (m_c - கலோரி மீட்டர் நீரின் நிறை, C_c - கலோரி மீட்டர் பொருளின் வெப்ப ஏற்புத்திறன்)
நீர் = $q_2 = m_w C_w \Delta T$
$\Delta U_c = q_1 + q_2 \Rightarrow (k + m_w C_w)\Delta T$
பாம் கலோரி மீட்டரில் வெப்ப இழப்பு $q_1 = 0$

ΔH - கணக்கிடல் ($q_p = 0$) :-
$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{(g)} RT$
ΔH_c° (எரிதல்) = $\Delta C_{(v)} + \Delta n_g RT$

நல்லமைப்பு வாயுவின் ΔU, ΔH :-
$\Delta U = n C_v (T_2 - T_1)$
$\Delta H = n C_p (T_2 - T_1)$

P. KUMARESAN, M.Sc.,B.Ed.,
PG Assistant in Chemistry
TNMM Govt. Higer Secondary School
KILKUVALAI/EDU-604 404. T.V.Malai Dt.
89402 35520

Scanned by CamScanner

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html